



自動ログイン（IEEE802.1x認証）設定方法 その他機器

- ご利用の環境やOSによっては表示が異なる場合があります。
- 設定は[ドコモの公衆Wi-Fiスポット](#)内で行ってください。

Wi-Fiスポット検索URL https://dwifi.mapion.co.jp/b/d_wifi/



スマートフォンなどで
こちらのQRコードを読み取ると
Wi-Fiスポット検索へアクセスできます。

* 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

事前確認（ユーザID/d Wi-Fiパスワードの確認）

- [d Wi-Fi設定サイト](#)※で以下を確認します。
ユーザID（dアカウントのID）の確認
d Wi-Fiパスワードの設定、確認

※d Wi-Fiの契約をされている方のみサイトへのアクセスが可能です。
※サイトへのアクセスにはdアカウントでのログインが必要になります。

設定サイトURL <https://wifi.smt.docomo.ne.jp/cgi7/memberpwdedt>



スマートフォンなどで
こちらのQRコードを読み取ると
設定サイトへアクセスできます。



① 「ID/パスワード」タブを押下します。



② dアカウントのID、d Wi-Fiパスワード
を確認します。



未設定の場合は「パスワードを設定する」
を押下します。

※d Wi-Fiパスワードが未設定の場合、
「(設定が必要です)」と表示されます。

設定項目例 ※機器によっては設定できない場合がございます。

	EAP-TTLS認証	EAP-PEAP認証
ネットワーク名 (SSID)	0001docomo	
セキュリティ	WPA/WPA2-Enterprise	
EAP方式	TTLS	PEAP
フェーズ2認証	PAP	MSCHAPV2
CA証明書	システムの証明書を利用	
ドメイン	wrfs.m-zone.jp	m-zone.jp
ID	dアカウントID-dwifi@docomo 例) dアカウントIDが"sample.taro"の場合 : sample.taro-dwifi@docomo	
匿名ID	anonymous	-
password	d Wi-Fiパスワード ※「事前確認」で設定、確認したパスワードを入力	
プロキシ	なし	
IP設定	DHCP	