

■ メール設定 Windows11 メールアプリ

※本メールアプリの受信トレイで削除したメールはメールサーバー上からも削除されますのでご注意ください

STEP1

1. Windows画面下部タスクバーの[スタート]をクリックします




2. 表示された[ピン留め済み]から[メール]をクリックします




※[ピン留め済み]に[メール]がない場合

上部の検索エリアに「メール」と入力して検索します



または[すべてのアプリ]をクリックし、[ま行]から[メール]をクリックします



STEP2

1.メールの画面左側の[アカウント]をクリックします



※「アカウントの追加」画面が表示された場合STEP3へお進みください




2.[アカウントの管理]-[アカウントの追加]をクリックします



STEP3

1. [アカウントの追加]-[詳細設定]をクリックします



2.[詳細設定]画面-[インターネット メール]をクリックします



3.[インターネット メール アカウント]画面で右の表を参照して各項目を設定し、[サインイン]をクリックします



メール アドレス	ドコモnetマイページに登録したメールアドレス
ユーザー名	(xxxxx@docomonet.jp)
パスワード	ドコモnetマイページに登録したパスワード
アカウント名	受信トレイなどに表示されるアカウント名
この名前を使用してメッセージを送信	メール送信者として表示したい名前
受信メール サーバー	pop.ocn.ne.jp
アカウントの種類	[POP3]を選択
メールの送信(SMTP)サーバー	smtp.ocn.ne.jp
送信サーバーには、認証が必要です	チェックします
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	
受信メールには SSL が必要	
送信メールには SSL が必要	

■ メール設定 Windows11 メールアプリ

※本メールアプリの受信トレイで削除したメールはメールサーバー上からも削除されますのでご注意ください

STEP4

1. [すべて完了しました]と表示されたら[完了]をクリックします




2. [受信トレイ]左下の[設定]をクリックし、
[設定]メニューの[アカウントの管理]をクリックします




STEP5

1. [アカウントの管理]画面で
新規設定したアカウントをクリックします




2. [～ アカウントの設定]画面
-[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします



STEP6

1. [～ の同期設定]画面で以下の表を参照して
各項目を設定し、[完了]をクリックします



STEP7

1. [～ アカウントの設定]画面で[保存]をクリックします



新しいメールを
ダウンロードする頻度

新着メールを確認する頻度を選択

ダウンロードする
メールの期間

受信したメールを
受信トレイに表示させる期間を選択
※指定期間を過ぎたメールは、
メールサーバーからは削除されませんが、
メールアプリ上では非表示になります

以上で設定完了です