



自動ログイン (IEEE802.1x認証) 設定方法 Windows 版

対象OS : Windows 11/10/8.1

- このマニュアルはWindows 11を例に作成していますが、ご利用の環境やOSによっては表示が異なる場合があります。
- 設定は[ドコモの公衆Wi-Fiスポット](#)内で行ってください。

Wi-Fiスポット検索URL https://dwifi.mapion.co.jp/b/d_wifi/



スマートフォンなどで
こちらのQRコードを読み取ると
Wi-Fiスポット検索へアクセスできます。

* 「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

* 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

事前確認（ユーザID/d Wi-Fiパスワードの確認）

- [d Wi-Fi設定サイト](#)※で以下を確認します。
ユーザID（dアカウントのID）の確認
d Wi-Fiパスワードの設定、確認

※d Wi-Fiの契約をされている方のみサイトへのアクセスが可能です。
※サイトへのアクセスにはdアカウントでのログインが必要になります。

設定サイトURL <https://wifi.smt.docomo.ne.jp/cgi7/memberpwdedt>



スマートフォンなどで
こちらのQRコードを読み取ると
設定サイトへアクセスできます。



① 「ID/パスワード」タブを押下します。




② dアカウントのID、d Wi-Fiパスワード
を確認します。





未設定の場合は「パスワードを設定する」
を押下します。

※d Wi-Fiパスワードが未設定の場合、
「（設定が必要です）」と表示されます。

d Wi-Fi接続手順



① タスクバーの「」または「」を押下します。

※Windows 10/8.1はこの後④へ



② Wi-Fiの「>」を押下します。



③ Wi-Fiが「オフ」の場合は「オン」にします。



④ Wi-Fiの「**0001docomo**」を押下します。



⑤ 「0001docomo」の「接続」を押下します。


※「自動的に接続」のチェックボックスにチェックが付いていれば、次回からWi-Fiスポット内に入ると自動的に接続します。




⑥ 「ユーザー名」、「パスワード」を入力、「OK」をクリックします。

※Windows 8.1はこの後⑨-1へ

- ユーザー名：
dアカウント-dwifi@docomo
※dアカウントのIDのあとに「-dwifi@docomo」を入力
- パスワード：
d Wi-Fiパスワード
※「事前確認」で設定、確認したパスワードを入力



⑦ 「証明書の詳しい内容の表示」を押下します。



⑧ 証明書の発行先が「wrfs.m-zone.jp」になっていることを確認し「接続」を押下します。

※Windows 11/10はこの後⑩へ


※「wrfs.m-zone.jp」はドコモの証明書サーバです。




⑨-1 Windows 8.1の場合、発行元が表示されないため、右記の手順で確認します。



⑨-2 「0001docomo」に接続後、「ネットワーク」の「接続設定の表示」を押下します。




⑨-3 「接続」の「Wi-Fi」にある「0001docomo」を押下します。



⑨-4 「プロパティ」の「プライマリDNSサフィックス」が「m-zone.jp」になっていることを確認してください。



⑩ 「0001docomo」下の表示が「接続済み、セキュリティ保護あり」または「接続済み」と表示されます。以上で設定は完了です。



⑪ パソコンのブラウザやメールなどのアプリケーションがすぐに使えます。また次回からはドコモのWi-Fiスポット内でパソコンのWi-FiをONにすると自動的にWi-Fi接続まで完了します。