



## 自動ログイン（IEEE802.1X認証）設定方法 macOS 版

- このマニュアルはmacOS 14を例に作成していますが、ご利用の環境やOSによっては表示が異なる場合があります。
- 設定は[ドコモの公衆Wi-Fiスポット](#)内で行ってください。

Wi-Fiスポット検索URL [https://dwifi.mapion.co.jp/b/d\\_wifi/](https://dwifi.mapion.co.jp/b/d_wifi/)



スマートフォンなどで  
こちらのQRコードを読み取ると  
Wi-Fiスポット検索へアクセスできます。

\*macOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
\*「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

## 事前確認（ユーザID/d Wi-Fiパスワードの確認）

- [d Wi-Fi設定サイト](#)※で以下を確認します。  
ユーザID（dアカウントのID）の確認  
d Wi-Fiパスワードの設定、確認

※d Wi-Fiの契約をされている方のみサイトへのアクセスが可能です。  
※サイトへのアクセスにはdアカウントでのログインが必要になります。

設定サイトURL <https://wifi.smt.docomo.ne.jp/cgi7/memberpwdedt>



スマートフォンなどで  
こちらのQRコードを読み取ると  
設定サイトへアクセスできます。



- ① 「ID/パスワード」タブを押下します。




- ② dアカウントのID、d Wi-Fiパスワードを確認します。





- 未設定の場合は「パスワードを設定する」を押下します。

※d Wi-Fiパスワードが未設定の場合、「（設定が必要です）」と表示されます。

## d Wi-Fi接続手順



① メニューバーの「」を押下します。




② Wi-Fiが「オフ」の場合は「オン」にし「**0001docomo**」を押下します。



③ 「アカウント名」、「パスワード」を入力、「この情報を記憶」にチェックし「OK」を押下します。

- アカウント名：  
dアカウント-dwifi@docomo  
※dアカウントのIDのあとに「-dwifi@docomo」を入力
- パスワード：  
d Wi-Fiパスワード  
※「事前確認」で設定、確認したパスワードを入力



- ④ 「証明書を検証」のサーバが「wrf.s.m-zone.jp」になっていることを確認し「続ける」を押下します。  
※「wrf.s.m-zone.jp」はドコモの証明書サーバです。



- ⑤ 「接続したことがあるネットワーク」に「0001docomo」が表示されます。  
以上で設定は完了です。



- ⑥ パソコンのブラウザやメールなどのアプリケーションがすぐに使えます。  
また次回からはドコモのWi-Fiスポット内でパソコンのWi-FiをONにすると自動的にWi-Fi接続まで完了します。