


STEP1

1.インターネットに接続した状態でGmailアプリを起動します



2. [Gmailへようこそ]-[スキップ]をタップします




※受信トレイが表示される場合は[こちら](#)

STEP2

1. [メールアドレスを追加]をタップします



2. [メールのセットアップ]-[その他]をタップします




STEP3

1. [メールアドレスの追加]画面で
メールアドレスを入力し、[次へ]をタップします

■メールアドレス

ドコモnetマイページに登録した
メールアドレス
(xxxxx@docomonet.jp)



2. アカウントの種類で[個人用(IMAP)]をタップ(選択)します



3. パスワードを入力し、[次へ]をタップします

■パスワード

ドコモnetマイページに登録した
パスワード



STEP4

1. [受信サーバーの設定]画面で以下の表を参照して
各項目を設定します



ユーザー名	ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
パスワード	ドコモnetマイページに登録したパスワード
サーバー	自動入力される設定値を imap.ocn.ne.jp に書き換える

2. [次へ]をタップします

※エラーメッセージが表示された場合
入力内容に間違いがないかご確認ください

STEP5

1.[送信サーバーの設定]画面で以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします




ログインが必要	ONにする
ユーザー名	ドコモnetマイページに登録したメールアドレス (xxxxx@docomonet.jp)
パスワード	ドコモnetマイページに登録したパスワード
SMTP サーバー	smtp.ocn.ne.jp

※エラーメッセージが表示された場合

入力内容に間違いがないかご確認ください

STEP6

1.[アカウントのオプション]画面で以下の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします



同期頻度	新着メール確認頻度を選択
メールの着信を知らせる	新着メールをステータスバーのアイコンや着信音で通知する場合、チェックする
このアカウントのメールを同期	チェックする
Wi-Fiへの接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする	受信したメールの添付ファイルを、Wi-Fi接続時に自動的にダウンロード保存したい場合、チェックする

STEP7

1.[アカウントの設定が完了しました。]と表示されます



2.[名前]にメール送信者として表示したい名前を入力し、[次へ]をタップします

STEP8

1.アカウントを確認し、[GMAILに移動]をタップします



2.[受信トレイ]が表示されます



※[Gmailへようこそ]画面が表示された場合

[スキップ]をタップし、再度[GMAILに移動]をタップします
以上で設定完了です

STEP1

※[受信トレイ]が表示された場合

1.画面上部の[検索ボックス]左側[メニュー ≡]をタップします



2.メニューから[設定]をタップします



3. [設定]画面で [アカウントを追加する]をタップします



STEP2-2へ進んでください